

イカロスモバイルマネジメント

(応用)デバイスの所有者が変更になった場合

Ver1.0

本手順書ではイカロスモバイルマネジメント（以下IMM）のデバイスの所有者変更について操作の説明を行います。本機能は主にデバイスの所有者が変更となった場合に使用する機能です。デバイスの認証を有効にしたまま、所有者（ユーザー）のみを変更できます。組織変更/ユーザー異動などの際にご利用ください。

注意事項

- 本手順書に記載の内容はシステムのアップデートにより予告なく変更となる可能性があります。
- 本手順書で利用している画面は本手順書作成時点のものとなります。
- 本手順書で表示している各画面は、利用者様の環境によって異なって表示される場合がございます。
- 本手順書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

改定履歴

版数	更新日	更新内容	更新者
1.0	2020/01/09	新規作成	エレコム株式会社

(応用) デバイスの所有者が変更になった場合

手順 1 : MDMServerアクションメニューを開く

「組織」→「ユーザとデバイス」を選択後、対象のデバイスを選択して「アクション」タブを表示してください。
その後、MDM Serverアクション欄を表示してください。

The screenshot shows the IKARUS security software interface. The left sidebar has a red background with navigation items: ダッシュボード, 組織, ユーザーとデバイス (highlighted with a yellow box), 階層とグループ, ユーザーの割り当て, デバイスプール, インフラ, 操作, レポート, and 設定. The main content area shows a breadcrumb path: ホーム > 組織 > ユーザーとデバイス > ユーザー: テスト, テスト > デバイス: テスト端末 > アクション. Below this, there is a search bar for users and a table of devices. The table has columns for 'ステ...', '名称', 'モデル', and 'サービス状況'. The row for 'テスト端末' (SO-02J) is highlighted with a red box. To the right, there are tabs for 'インベントリ', '詳細', 'アクション' (highlighted with a red box), '履歴', and 'インストール'. Below the tabs, there are several expandable sections: 'アクション', 'セキュリティ', 'MDM Clientアクション', 'リモートサポート', and 'MDM Serverアクション' (highlighted with a red box). The 'MDM Serverアクション' section is expanded, showing options like 'デバイスを割り当てる', 'ユーザーへ', 'デバイスプールへ', 'Security Access Gateway', and 'ブロックする'.


(応用) デバイスの所有者が変更になった場合

手順 2 : デバイスをユーザー所有から移動する

デバイスをユーザー所有指定のユーザもしくはデバイスプールへ移動します。移動先のユーザが確定している場合は、「ユーザへ」を選択、未確定の場合の場合は「デバイスプール」をクリックしてください。

※デバイスプールとはデバイスを貯めておく場所（池）のことです。

ユーザーに紐付いているデバイスを一時的にデバイスプールへ移動し、あとからユーザに割り当てることが可能です。



OKを押すと
デバイスプールにデ
バイスが移動します。



OKを押すと
選択したユーザにデ
バイスが移動します。

(応用) デバイスの所有者が変更になった場合

手順 3 : デバイスプールからデバイスを別のユーザに紐付ける

ダッシュボードメニューの「組織」→「デバイスプール」を選択後、対象のデバイスにチェックを入ると表示される「割り当てる」(人形アイコン) ボタンを押してください。

その後、対象のユーザを選択してOKを押すと、選択デバイスがユーザの配下に移動されます。

The screenshot shows the IKARUS security software interface. The main window displays a list of devices in a pool, with one device selected. A modal window titled "ユーザーとデバイス" (User and Device) is open, showing a table of users and a table of devices. The "OK" button in the modal is highlighted.

ユーザーとデバイス

名	姓	ユーザー名
テスト	Windows	
wintest	wintest	
テスト	テスト	テスト

名	姓	ユーザー名
テーブルに利用可能なデータがありません。		
テストユーザ	テストユーザ	

(応用) デバイスの所有者が変更になった場合の説明は以上となります