

# イカロスモバイルマネジメント

レポート取得の操作説明

Ver1.0

本手順書ではイカロスモバイルマネジメント（以下IMM）のレポート取得機能について操作の説明を行います。本機能は主にデバイスの状態管理、一覧取得などに使用する機能です。IMMに登録されている情報を表形式で表示（またはCSVファイル）で取得することができます。

## 注意事項


- 本手順書に記載の内容はシステムのアップデートにより予告なく変更となる可能性があります。
- 本手順書で利用している画面は本手順書作成時点のものとなります。
- 本手順書で表示している各画面は、利用者様の環境によって異なって表示される場合がございます。
- 本手順書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

## 改定履歴

版数	更新日	更新内容	更新者
1.0	2020/10/01	新規作成	エレコム株式会社

## 手順 1 : ダッシュボードのレポート画面に移動する

IMMにログイン後、メインメニューにある、「レポート」をクリックしてください



## 手順 2 : 取得したいレポートの種類を選択する

レポートの種類が表示されますので、取得したいレポートの種類（条件）を選択してください。登録されている情報を元に一覧が表示されます。

The screenshot shows a list of report types on the left and a list of infrastructure-related reports on the right. The 'レポートタイプ' (Report Type) list includes: インベントリ (Inventory), 割り当てられたデバイス (Assigned devices), デバイスプール (Device pool), 未登録のデバイス (Unregistered devices), Knox Standardデバイス (Knox Standard devices), Android Enterprise (Android Enterprise), モデル (Model), プラットフォーム (Platform), メーカー (Manufacturer), **ファームウェア (Firmware)**, アプリケーション (Application), MDM Client, 信頼された証明書 (iOS) (Trusted certificates (iOS)), ID証明書 (iOS) (ID certificates (iOS)), カスタムパラメータ (Custom parameters), SIMカード (SIM card), ユーザー (User), 一般 (General), サービス履歴 (Service history). The 'インフラ' (Infrastructure) list includes: 操作 (Operation), 設定 (Settings), 証明書 (インフラ) (Certificates (Infrastructure)), アプリケーション (インフラ) (Applications (Infrastructure)), アプリケーションリスト (infra) (Application list (infra)), 管理対象のライセンス (VPP) (Managed licenses (VPP)). The '監視' (Monitoring) list includes: 未接続 (Not connected), 接続遅延 (Connection delay), ワイプ済み (Wiped), セキュアなアプリケーション (Secure applications), セキュアではないアプリケーション (Not secure applications), 危険な状態のデバイス (Devices in dangerous state), MDM Connectionステータス (MDM Connection status), 感染デバイス (Infected devices), AVブラックリストURL (AV blacklist URL), 紛失モードが有効 (Lost mode enabled).

**[レポートの分類]**

- **インベントリ**  
登録されているデバイスの情報を、項目別に一覧として取得出来ます。  
(登録済デバイスのモデル/アプリ一覧など)
- **インフラ**  
インフラ設定で登録されている項目を、一覧として取得できます。  
(IMMに登録済の社内アプリ一覧など)

**監視**  
デバイス一覧を取得出来ます。  
デバイスの状態がセットされているので、デバイスの絞り込みが簡単にできます。  
(アクティベート状況の一覧取得など)

## 手順3：フィルタ条件を入力し、結果を絞り込む

レポートタイプを選択すると、画面上部にフィルタ条件が表示されます。  
画面上部のフィルタに条件を入力すると、自動的に絞り込まれた結果が画面下部に表示されます。  
ファイルとして出力したい場合は、「CSVとしてエクスポートする」ボタンを押してください。

MDM Connectionステータス (level 1/1)

スケジュール カスタム

これをスケジュール設定する

検索する プラットフォーム グループ メーカー

すべて 選択する (0) すべて

所有権 登録プログラム MDM Connectionステータス

すべて DEP  
KME  
ZTE 登録に失敗  
未定義  
アクティベート完了  
期限切れ

最終接続	MDMステータス	作成日	モデル	所有権	プラットフォーム	MDM ID	デバイス名	テナント
2020/08/24 09:12	アクティベート完了	2020/08/19 13:36	SC-02L	組織	Android	357646092530251	Galaxy feel2	テスト用
	一度もアクティベートされていない	2020/08/03 19:34		定義されていない	iOS		iot検証用	テスト用
2020/08/19 13:44	接続遅延	2020/08/06 18:09	80250	定義されていない	Android	355127100212929	new Xperia1	テスト用
2020/07/16 18:56	期限切れ	2020/07/10 18:44	Nexus 5X	定義されていない	Android	353627070775807	nexus5	テスト用

CSVとしてエクスポートする  Excel形式でエクスポート  4 記録

次のページからはよくあるレポート取得例をご説明します

## 取得例：MDMの登録/アクティベート状況一覧 ①

IMMコンソールに登録した、デバイスのアクティベート状況を確認する方法を一例としてご説明します。

「レポート」→「レポートタイプ」→監視項目の「MDM Connectionステータス」を選択してください。  
MDM Connectionステータスのレポート画面が開きます。

The screenshot shows the IKARUS security software interface. On the left, a red sidebar menu has 'レポート' (Report) highlighted with a yellow box. An arrow points from this menu item to the 'MDM Connectionステータス' (MDM Connection Status) option in the main menu, which is also highlighted with a red box. A second arrow points from this menu item to the right-hand screenshot of the report page.

The right-hand screenshot shows the 'MDM Connectionステータス (level 1/1)' report page. It includes a search bar, filters for 'プラットフォーム' (Platform) and '登録プログラム' (Registered Program), and a table of device connection status.

最終接続	MDMステータス	作成日	モデル	所有権	プラットフォーム	MDM ID
2020/08/24 09:12	アクティベート完了	2020/08/19 13:36	SC-02L	組織	Android	357646092530
	一度もアクティベートされていない	2020/08/03 19:34		定義されていない	iOS	
2020/08/19 13:44	接続遅延	2020/08/06 18:09	80250	定義されていない	Android	355127100212
2020/07/16 18:56	期限切れ	2020/07/10 18:44	Nexus 5X	定義されていない	Android	353627070775

## 取得例：MDMの登録/アクティベート状況一覧 ②

フィルタ条件を入力してください。  
フィルタ条件を変更すると自動で再読み込みされ、結果一覧が表示されます。

結果の項目を追加できます

MDM Connectionステータス (level 1/1)

スケジュール  
これをスケジュール設定する

自動で検索結果をメールで送信することが可能です

カスタム  
+ [編集] [削除]

検索する  
プラットフォーム  
グループ (組織) で絞り込み  
メーカー

MDM Connectionステータス  
登録に失敗  
未定義  
アクティベート完了  
期限切れ

最終接続	MDMステータス	作成	モデル	所有権	プラットフォーム	MDM ID	デバイス名	サント
2020/08/31 12	アクティベート完了	2020/07/19 13:36	SC-02L	組織	Android	357646092530251	Galaxy feel2	ドキュメント用
2020/08/31 44	一度もアクティベートされていない	2020/07/03 19:34		定義されていない			iot検証用	ドキュメント用
2020/08/31 56	接続遅延	2020/07/06 18:09	802SO	定義されていない	Android	355127100212929	new Xperia1	ドキュメント用
2020/07/10 18:44	期限切れ	2020/07/10 18:44	nexus 5X	定義されていない	Android	353627070775807	nexus5	ドキュメント用

CSVとしてエクスポートする Excel形式でエクスポート 4 記録

デバイス名などのワードで絞り込み

OSで絞り込み

登録方法で絞り込み

アクティベート状況で絞り込み

デバイスメーカーで絞り込み

※選択項目はCtrl+クリックで選択解除できます。

## 取得例：MDMの登録/アクティベート状況一覧 ③

フィルタで絞られたデバイス一覧が表示されますので、登録状況を確認してください。  
項目「MDMステータス」が現在のステータスを表しています。


ユーザー	デバイス名	作成日	ステータス
Windows, テスト	Windows device	2019-12-26 06:20:36	期限切れ
wintest, wintest	Windows device	2019-10-31 08:01:36	期限切れ
テストユーザ, テストユーザ	テスト端末	2019-06-04 03:38:22	アクティベート完了
テストユーザ, テストユーザ	テスト端末	2019-10-09 08:53:05	アクティベート保留中

左の場合は登録が完了して正常に稼働しているものが1台ということになります。



画面下部にある「CSVとしてエクスポートする」をクリックすると、右図のようにファイルをダウンロードする画面が表示されます。任意の場所にCSVファイルを保存してください。

[注意]  
Excel形式でエクスポートを選択すると、セミコロン（;）区切りのデータが出力されます。そのため「CSVとしてエクスポートする」を選択してダウンロードしたデータをExcel等で開いてご確認ください。



レポート取得の操作説明は以上となります。